




## **Mailkonto Einrichten in Outlook 2002-2003**


### **Hosting Rhein-Neckar**

Hosting Rhein-Neckar · Hauptstraße 97 · 69469 Weinheim · [info@hosting-rhein-neckar.de](mailto:info@hosting-rhein-neckar.de) · [www.hosting-rhein-neckar.de](http://www.hosting-rhein-neckar.de)  
Telefon +49 (0) 6201 98 68 96 0 · Fax +49 (0) 6201 98 68 96 16 · Inhaber: Ulf Trämsen · UST-ID DE 164076367  
GLS Bank · BIC: GENODEM1GLS · IBAN: DE24 4306 0967 6003 5627 01  
KTO 600 35 62 701 · BLZ 430 609 67


Starten Sie Outlook 2003 und klicken Sie im Menü auf *Extras* und dann auf *E-Mail-Konten*.



Wählen Sie die Option *Ein neues E-Mail-Konto hinzufügen* und klicken Sie dann auf *weiter*.



Nun wählen Sie, ob Sie Ihr Konto als *POP3* (Mails werden vollständig herunter geladen und anschließend gelöscht, Abruf von mehreren Geräten nicht möglich) oder *IMAP* (nur benötigte Mails werden geladen, die Nachrichten bleiben auf dem Server und können von unterschiedlichen Geräten abgerufen werden) einrichten möchten.



**E-Mail-Konten**

**Servertyp**  
Wählen Sie den Servertyp, mit dem Ihr neues E-Mail-Konto arbeitet.

**Microsoft Exchange Server**  
Es wird eine Verbindung zu einem Exchange Server hergestellt, um E-Mail zu lesen, auf Öffentliche Ordner zuzugreifen und Dokumente freizugeben.

**POP3**  
Es wird eine Verbindung zu einem POP3-Mailserver hergestellt, um E-Mail zu downloaden.

**IMAP**  
Es wird eine Verbindung zu einem IMAP-Mailserver hergestellt, um E-Mail zu downloaden und Postfachordner zu synchronisieren.

**HTTP**  
Es wird eine Verbindung zu einem HTTP-Mailserver wie Hotmail hergestellt, um E-Mail zu downloaden und Postfachordner zu synchronisieren.


**Zusätzliche Servertypen**  
Es wird eine Verbindung zu einem Mailserver einer anderen Arbeitsgruppe oder eines Drittanbieters hergestellt.

< Zurück **Weiter >** Abbrechen


Tragen Sie bei *Ihr Name* den Namen ein, der beim Empfänger Ihrer Mails angezeigt werden soll. Bei *E-Mail Adresse* tragen Sie die Adresse ein, die Sie einrichten möchten. Unter *Benutzername* und *Passwort* tragen Sie die Zugangsdaten ein, die Sie von uns erhalten haben.

Unter Kontotyp können Sie auswählen, ob das Postfach als *IMAP* (nur benötigte Mails werden geladen, die Nachrichten bleiben auf dem Server und können von unterschiedlichen Geräten abgerufen werden) oder *POP3* (Mails werden vollständig herunter geladen und anschließend gelöscht, Abruf von mehreren Geräten nicht möglich) eingerichtet werden soll.

Die Daten für den *Posteingangsserver* und *Postausgangsserver* erhalten Sie von uns. Falls Sie Ihre Mails Verschlüsseln möchten, bitten wir darum, uns dies mitzuteilen. Sie erhalten dann die passenden Daten von uns. Geben Sie nun die Daten für den Posteingangs- und Ausgangsserver ein.



Klicken Sie jetzt auf *Weitere Einstellungen*.



**E-Mail-Konten**

**Internet-E-Mail-Einstellungen (POP3)**  
Alle Einstellungen auf dieser Seite sind nötig, damit Ihr Konto richtig funktioniert.

**Benutzerinformationen**  
Ihr Name:   
E-Mail-Adresse:

**Serverinformationen**  
Posteingangsserver (POP3):   
Postausgangsserver (SMTP):

**Anmeldeinformationen**  
Benutzername:   
Kennwort:   
 Kennwort speichern


**Einstellungen testen**  
Wir empfehlen Ihnen, das neue Konto nach dem Eingeben aller Informationen in diesem Fenster zu testen, indem Sie auf die Schaltfläche unten klicken (Netzwerkverbindung erforderlich).

Anmeldung durch gesicherte Kennwortauthentifizierung (SPA)

< Zurück Weiter > Abbrechen

Klicken Sie auf den Reiter *Allgemein*.

Tragen Sie bei *E-Mail-Konto* Ihren E-Mail-Kontonamen ein. Dies dient nur Ihrer Orientierung unter Outlook 2003, falls Sie später evtl. mehrere E-Mail-Konten eingerichtet haben. Bei den *Benutzerinformationen* tragen Sie unter *Firma* Ihren Namen oder die Firmenbezeichnung ein. Dieses Feld kann aber auch frei gelassen werden. Unter *Antwortadresse* tragen Sie Ihre E-Mail-Adresse ein.



**Internet-E-Mail-Einstellungen**


Allgemein Postausgangsserver Verbindung Erweitert

**E-Mail-Konto**  
Geben Sie einen Namen für dieses Konto ein. Zum Beispiel: "Arbeit" oder "Microsoft Mail Server".

**Benutzerinformation**  
Firma:   
Antwortadresse:

OK Abbrechen

Klicken Sie nun auf den Reiter *Postausgangsserver*.  
Setzen Sie bei *Postausgangsserver (SMTP) erfordert Authentifizierung* ein Häkchen und wählen Sie *Gleiche Einstellungen wie für Posteingangsserver verwenden* aus.



Klicken Sie nun auf den Reiter *Erweitert*.


## POP3

Bei *Posteingangsserver (POP3)* tragen Sie 110 ein und bei *Postausgangsserver (SMTP)* 25. Klicken Sie dann auf *OK*.



The screenshot shows the 'Internet-E-Mail-Einstellungen' dialog box with the 'Postausgangsserver' tab selected. Under 'Serveranschlussnummern', the 'Posteingangsserver (POP3)' is set to 110 and the 'Postausgangsserver (SMTP)' is set to 25. Both 'Server erfordert eine verschlüsselte Verbindung (SSL)' checkboxes are unchecked. The 'Serverzeitout' is set to 1 Minute. Under 'Übermittlung', the 'Kopie aller Nachrichten auf dem Server belassen' checkbox is unchecked, and the 'Vom Server nach 10 Tagen entfernen' checkbox is checked.


Wenn Sie eine Verschlüsselte Verbindung (SSL) zum Mailserver verwenden möchten, wählen Sie bitte die Option *Server erfordert eine verschlüsselte Verbindung (SSL)* für den Postein- und Ausgang. Der Port für den Posteingang muss nun 995 lauten. Klicken Sie dann auf *OK*.



The screenshot shows the 'Internet-E-Mail-Einstellungen' dialog box with the 'Postausgangsserver' tab selected. Under 'Serveranschlussnummern', the 'Posteingangsserver (POP3)' is set to 995 and the 'Postausgangsserver (SMTP)' is set to 25. Both 'Server erfordert eine verschlüsselte Verbindung (SSL)' checkboxes are checked. The 'Serverzeitout' is set to 1 Minute. Under 'Übermittlung', the 'Kopie aller Nachrichten auf dem Server belassen' checkbox is unchecked, and the 'Vom Server nach 10 Tagen entfernen' checkbox is checked.


## IMAP

Bei *Posteingangsserver (IMAP)* tragen Sie 143 ein und bei *Postausgangsserver (SMTP)* 25. Klicken Sie dann auf *OK*.



The screenshot shows the 'Internet-E-Mail-Einstellungen' dialog box with the 'Postausgangsserver' tab selected. The 'Serveranschlusnummern' section has 'Posteingangsserver (POP3): 143' and 'Postausgangsserver (SMTP): 25' entered. Both 'Server erfordert eine verschlüsselte Verbindung (SSL)' checkboxes are unchecked. The 'Übermittlung' section has 'Kopie aller Nachrichten auf dem Server belassen' unchecked, and 'Vom Server nach 10 Tagen entfernen' checked.

Wenn Sie eine Verschlüsselte Verbindung (SSL) zum Mailserver verwenden möchten, wählen Sie bitte die Option *Server erfordert eine verschlüsselte Verbindung (SSL)* für den Postein- und Ausgang. Der Port für den Posteingang muss nun 993 lauten. Klicken Sie dann auf *OK*.



The screenshot shows the 'Internet-E-Mail-Einstellungen' dialog box with the 'Postausgangsserver' tab selected. The 'Serveranschlusnummern' section has 'Posteingangsserver (IMAP): 993' and 'Postausgangsserver (SMTP): 25' entered. Both 'Server erfordert eine verschlüsselte Verbindung (SSL)' checkboxes are checked. The 'Übermittlung' section has 'Kopie aller Nachrichten auf dem Server belassen' unchecked, and 'Vom Server nach 10 Tagen entfernen' checked.

Klicken Sie jetzt auf *Fertig stellen*.

