




## Einrichten eines Mailkontos in Outlook 2000


### **Hosting Rhein-Neckar**

Hosting Rhein-Neckar · Hauptstraße 97 · 69469 Weinheim · [info@hosting-rhein-neckar.de](mailto:info@hosting-rhein-neckar.de) · [www.hosting-rhein-neckar.de](http://www.hosting-rhein-neckar.de)  
Telefon +49 (0) 6201 98 68 96 0 · Fax +49 (0) 6201 98 68 96 16 · Inhaber: Ulf Trämsen · UST-ID DE 164076367  
GLS Bank · BIC: GENODEM1GLS · IBAN: DE24 4306 0967 6003 5627 01  
KTO 600 35 62 701 · BLZ 430 609 67


Starten Sie *Outlook 2000* und klicken Sie im Menü auf *Extras* und dann auf *Dienste*.



Klicken Sie auf *Hinzufügen*.




Wählen Sie *Internet-E-Mail* aus und klicken sie auf *OK*.



Klicken Sie auf den Reiter *Allgemein*.


Tragen Sie bei *E-Mail-Konto* Ihren E-Mail-Kontonamen ein. Dies dient nur Ihrer Orientierung unter Outlook, falls Sie später evtl. mehrere E-Mail-Konten eingerichtet haben. Bei den *Benutzerinformationen* tragen Sie unter *Firma* Ihren Namen oder die Firmenbezeichnung ein. Dieses Feld kann aber auch frei gelassen werden. Unter *Antwortadresse* und *E-Mail Adresse* tragen Sie Ihre E-Mail-Adresse ein.



Tragen Sie unter *Serverinformationen* die Daten für den *Posteingangsserver* und *Postausgangsserver* ein. Diese erhalten Sie von uns. Falls Sie Ihre Mails Verschlüsseln möchten, bitten wir darum, uns dies mitzuteilen. Sie erhalten dann die passenden Daten von uns. Geben Sie nun die Daten für den Posteingangs- und Ausgangsserver ein.

Tragen Sie unter *Posteingangsserver* und *Kontoname* Ihren Benutzernamen ein, den Sie von uns erhalten haben. Das *Kennwort* erhalten Sie ebenfalls von uns.

Aktivieren Sie das Häkchen bei *Server erfordert Authentifizierung*.




The screenshot shows a Windows-style dialog box titled "Ihr gewünschter Mail-Kontoname Eigenschaften". It has four tabs: "Allgemein", "Server" (selected), "Verbindung", and "Erweitert". The "Server" tab contains the following fields and options:

- Serverinformationen:** A section header.
- Posteingang (POP3):** A text input field with a red highlight.
- Postausgang (SMTP):** A text input field with a red highlight.
- Posteingangsserver:** A section header.
- Kontoname:** A text input field with a red highlight.
- Kennwort:** A text input field with a red highlight.
- Kennwort speichern
- Anmeldung durch gesicherte Kennwortauthentifizierung
- Postausgangsserver:** A section header.
- Server erfordert Authentifizierung (highlighted in red)
- 

At the bottom of the dialog are three buttons: "OK", "Abbrechen", and "Übernehmen".

Klicken Sie jetzt auf *Einstellungen*.



Ihr gewünschter Mail-Kontoname Eigenschaften

Allgemein | **Server** | Verbindung | Erweitert

Serverinformationen:

Posteingang (POP3):

Postausgang (SMTP):

Posteingangsserver

Kontoname:

Kennwort:

Kennwort speichern

Anmeldung durch gesicherte Kennwortauthentifizierung


Postausgangsserver

Server erfordert Authentifizierung

**Einstellungen...**

OK | Abbrechen | Übernehmen

Aktivieren Sie Gleiche *Einstellungen wie für den Posteingangsserver verwenden* und klicken Sie auf *OK*.



Postausgangsserver

Anmeldungsinformation

Gleiche Einstellungen wie für den Posteingangsserver verwenden

Anmeldung mit

Kontoname:

Kennwort:

Kennwort speichern

Anmeldung durch gesicherte Kennwortauthentifizierung (SPA)


**OK** | Abbrechen

Klicken Sie auf den Reiter *Erweitert*.

## Hosting Rhein-Neckar

Bei *Postausgangsserver (SMTP)* sollte der Port 25 eingetragen sein, bei *Posteingangsserver (POP3)* der Port 110.

Klicken Sie zum Abschluss auf *OK*.



Ihr gewünschter Mail-Kontoname Eigenschaften

Allgemein Server Verbindung **Erweitert**

Serverportnummer \_\_\_\_\_

Postausgang (SMTP):  Standard

Dieser Server erfordert eine sichere Verbindung (SSL)

Posteingang (POP3):

Dieser Server erfordert eine sichere Verbindung (SSL)

Zeitlimit des Servers \_\_\_\_\_

Niedrig  Hoch 1 Minute

Senden \_\_\_\_\_

Zustellung \_\_\_\_\_


Kopie aller Nachrichten auf dem Server belassen

Vom Server nach  Tag(en) entfernen

OK Abbrechen Übernehmen

Wenn Sie SSL für die Verbindung zum Mailserver verwenden möchten, dann wählen Sie bitte die Option *Dieser Server erfordert eine sichere Verbindung (SSL)* für den Posteingang und Postausgang aus. Für den *Postausgangsserver (SMTP)* tragen Sie nun 25 ein und für den *Posteingangsserver (POP3)* 995.

Klicken Sie zum Abschluss auf *OK*.



Nun erscheint diese Meldung. Bitte beenden Sie Outlook nach diesen Vorgaben und starten Sie es neu.



Nun erscheint das Fenster *Dienste*. Ihr E-Mailkonto sollte nun in der Liste erscheinen. Klicken Sie nun auf *OK*.

