




Mailkonto Einrichten in Outlook 2013


Hosting Rhein-Neckar

Hosting Rhein-Neckar · Hauptstraße 97 · 69469 Weinheim · info@hosting-rhein-neckar.de · www.hosting-rhein-neckar.de
Telefon +49 (0) 6201 98 68 96 0 · Fax +49 (0) 6201 98 68 96 16 · Inhaber: Ulf Trämsen · UST-ID DE 164076367
GLS Bank · BIC: GENODEM1GLS · IBAN: DE24 4306 0967 6003 5627 01
KTO 600 35 62 701 · BLZ 430 609 67


Starten Sie Outlook 2013 und klicken Sie im Menü auf *Datei*.



Klicken Sie nun auf *Konto hinzufügen*.



Wählen Sie die Option *Manuelle Konfiguration oder zusätzliche Servertypen* aus und klicken Sie auf *Weiter*.



Konto hinzufügen

Konto automatisch einrichten
Manuelle Einrichtung eines Kontos oder Herstellen einer Verbindung mit anderen Servertypen.

E-Mail-Konto

Ihr Name:
Beispiel: Heike Molnar


E-Mail-Adresse:
Beispiel: heike@contoso.com

Kennwort:
Kennwort erneut eingeben:
Geben Sie das Kennwort ein, das Sie vom Internetdienstanbieter erhalten haben.

Manuelle Konfiguration oder zusätzliche Servertypen

< Zurück Weiter > Abbrechen

Wählen Sie *POP oder IMAP* aus und klicken Sie auf *Weiter*.



Konto hinzufügen

Dienst auswählen

Microsoft Exchange Server oder kompatibler Dienst
Verbindung mit einem Exchange-Konto herstellen und auf E-Mail-Nachrichten, Kalender, Kontakte, Aufgaben und Voicemail zugreifen

Mit Outlook.com oder Exchange ActiveSync kompatibler Dienst
Stellen Sie eine Verbindung mit einem Dienst, wie etwa Outlook.com, her, um auf E-Mail, Kalender, Kontakte und Aufgaben zuzugreifen


POP oder IMAP
Verbindung mit einem POP- oder IMAP-E-Mail-Konto herstellen

< Zurück Weiter > Abbrechen

Tragen Sie bei *Ihr Name* den Namen ein, der beim Empfänger Ihrer Mails angezeigt werden soll. Bei *E-Mail Adresse* tragen Sie die Adresse ein, die Sie einrichten möchten. Unter *Benutzername* und *Passwort* tragen Sie die Zugangsdaten ein, die Sie von uns erhalten haben.

Unter Kontotyp können Sie auswählen, ob das Postfach als *IMAP* (nur benötigte Mails werden geladen, die Nachrichten bleiben auf dem Server und können von unterschiedlichen Geräten abgerufen werden) oder *POP3* (Mails werden vollständig herunter geladen und anschließend gelöscht, Abruf von mehreren Geräten nicht möglich) eingerichtet werden soll.

Die Daten für den *Posteingangsserver* und *Postausgangsserver* erhalten Sie von uns. Falls Sie Ihre Mails Verschlüsseln möchten, bitten wir darum, uns dies mitzuteilen. Sie erhalten dann die passenden Daten von uns. Geben Sie nun die Daten für den Posteingangs- und Ausgangsserver ein und klicken Sie auf *Weitere Einstellungen*.



Konto hinzufügen

POP- und IMAP-Kontoeinstellungen
Geben Sie die E-Mail-Servereinstellungen für Ihr Konto ein.


Benutzerinformationen
Ihr Name:
E-Mail-Adresse: E-Mail im Offlinemodus:

Serverinformationen
Kontotyp:
Posteingangsserver:
Postausgangsserver (SMTP):

Anmeldeinformationen
Benutzername:
Kennwort:
 Kennwort speichern

Anmeldung mithilfe der gesicherten
Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich


Klicken Sie auf den Reiter *Postausgangsserver* und aktivieren Sie die Option *Der Postausgangsserver (SMTP) erfordert Authentifizierung*. Wählen Sie anschließend *Gleiche Einstellungen wie für Posteingangsserver verwenden*.



Wenn Sie eine verschlüsselte Verbindung zum Mailserver herstellen möchten, wählen Sie den Reiter *Erweitert*. Je nach Kontotyp (POP3 oder IMAP) müssen unterschiedliche Einstellungen vorgenommen werden.

IMAP


Wählen Sie als verschlüsselten Verbindungstyp *TLS* aus. Bestätigen Sie nun mit *OK* und klicken Sie beim ersten Fenster auf *Weiter*.




Hosting Rhein-Neckar

POP3

Klicken Sie beim Posteingangsserver das Häkchen *Server erfordert eine verschlüsselte Verbindung (SSL)* an. Beim Postausgangsserver stellen Sie *TLS* ein. Bestätigen Sie nun mit *OK* und klicken Sie beim ersten Fenster auf *Weiter*.




Die Einstellungen werden nun getestet. Nach dem Test können Sie auf *schließen* klicken.





Die Einrichtung Ihres Kontos ist abgeschlossen. Klicken Sie *Fertig stellen*.



Hosting Rhein-Neckar

Hosting Rhein-Neckar · Hauptstraße 97 · 69469 Weinheim · info@hosting-rhein-neckar.de · www.hosting-rhein-neckar.de
Telefon +49 (0) 6201 98 68 96 0 · Fax +49 (0) 6201 98 68 96 16 · Inhaber: Ulf Tramsen · UST-ID DE 164076367
GLS Bank · BIC: GENODEM1GLS · IBAN: DE24 4306 0967 6003 5627 01
KTO 600 35 62 701 · BLZ 430 609 67