




## Mailkonto einrichten in Outlook 2007


### Hosting Rhein-Neckar

Hosting Rhein-Neckar · Hauptstraße 97 · 69469 Weinheim · [info@hosting-rhein-neckar.de](mailto:info@hosting-rhein-neckar.de) · [www.hosting-rhein-neckar.de](http://www.hosting-rhein-neckar.de)  
Telefon +49 (0) 6201 98 68 96 0 · Fax +49 (0) 6201 98 68 96 16 · Inhaber: Ulf Trämsen · UST-ID DE 164076367  
GLS Bank · BIC: GENODEM1GLS · IBAN: DE24 4306 0967 6003 5627 01  
KTO 600 35 62 701 · BLZ 430 609 67


Starten Sie Outlook 2007 und klicken Sie auf *Extras* und *Kontoeinstellungen* und dann auf *Neu*.



Wählen Sie *Ja* aus und klicken Sie auf *Weiter!*



Wählen Sie Servereinstellungen *oder zusätzlichen Servertypen manuell konfigurieren* aus und klicken Sie dann auf *Weiter*.



Neues E-Mail-Konto hinzufügen

**Konto automatisch einrichten**

Ihr Name:   
Beispiel: Melanie Speckmann


E-Mail-Adresse:   
Beispiel: melanie@contoso.com

Kennwort:   
Kennwort erneut eingeben:   
Geben Sie das Kennwort ein, das Sie vom Internetdienstanbieter erhalten haben.

**Servereinstellungen oder zusätzliche Servertypen manuell konfigurieren!**

< Zurück Weiter > Abbrechen

Wählen Sie nun *Internet-E-Mail* aus und klicken Sie dann auf *Weiter*.



Neues E-Mail-Konto hinzufügen

**E-Mail-Dienst auswählen**

**Internet-E-Mail**  
Verbindung mit dem POP-, IMAP- oder HTTP-Server herstellen, um E-Mail-Nachrichten zu senden und zu empfangen.

**Microsoft Exchange**  
Verbindung mit Microsoft Exchange herstellen, um auf Ihre E-Mails, den Kalender, Kontakte, Faxe und Voicemail zuzugreifen.


**Andere**  
Verbindung mit einem der folgenden Servertypen herstellen.  
Fax Mail Transport  
Outlook Mobile Service (Textnachrichten)

< Zurück Weiter > Abbrechen

Tragen Sie bei *Ihr Name* den Namen ein, der beim Empfänger Ihrer Mails angezeigt werden soll. Bei *E-Mail Adresse* tragen Sie die Adresse ein, die Sie einrichten möchten. Unter *Benutzername* und *Passwort* tragen Sie die Zugangsdaten ein, die Sie von uns erhalten haben.

Unter Kontotyp können Sie auswählen, ob das Postfach als *IMAP* (nur benötigte Mails werden geladen, die Nachrichten bleiben auf dem Server und können von unterschiedlichen Geräten abgerufen werden) oder *POP3* (Mails werden vollständig herunter geladen und anschließend gelöscht, Abruf von mehreren Geräten nicht möglich) eingerichtet werden soll.

Die Daten für den *Posteingangsserver* und *Postausgangsserver* erhalten Sie von uns. Falls Sie Ihre Mails Verschlüsseln möchten, bitten wir darum, uns dies mitzuteilen. Sie erhalten dann die passenden Daten von uns. Geben Sie nun die Daten für den Posteingangs- und Ausgangsserver ein und klicken Sie auf *Weitere Einstellungen*.



Neues E-Mail-Konto hinzufügen

**Internet-E-Mail-Einstellungen**  
Alle Einstellungen auf dieser Seite sind nötig, damit Ihr Konto richtig funktioniert.

**Benutzerinformationen**

Ihr Name:

E-Mail-Adresse:

**Serverinformationen**

Kontotyp:

Posteingangsserver:

Postausgangsserver (SMTP):

**Anmeldeinformationen**

Benutzername:

Kennwort:


Kennwort speichern

Anmeldung mithilfe der gesicherten Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich

**Kontoeinstellungen testen**


Wir empfehlen Ihnen, das Konto nach dem Eingeben aller Informationen in diesem Fenster zu testen, indem Sie auf die Schaltfläche unten klicken (Netzwerkverbindung erforderlich).

Wählen Sie nun den Reiter *Postausgangsserver* aus.



The screenshot shows the 'Internet-E-Mail-Einstellungen' dialog box with the 'Postausgangsserver' tab selected. The 'Allgemein' tab is also visible. The 'E-Mail-Konto' field contains 'max@mustermann.de'. The 'Benutzerinformation' section has empty fields for 'Firma' and 'Antwortadresse'. The 'OK' and 'Abbrechen' buttons are at the bottom.

Aktivieren Sie das Häkchen *Postausgangsserver (SMTP) erfordert Authentifizierung* und klicken Sie auf *OK*. Klicken Sie im folgenden Fenster auf *Weiter*.



The screenshot shows the 'Internet-E-Mail-Einstellungen' dialog box with the 'Postausgangsserver' tab selected. The checkbox 'Der Postausgangsserver (SMTP) erfordert Authentifizierung' is checked. Below it, there are radio buttons for 'Gleiche Einstellungen wie für Posteingangsserver verwenden', 'Anmelden mit', and 'Vor dem Senden bei Posteingangsserver anmelden'. The 'Anmelden mit' section has fields for 'Benutzername' and 'Kennwort', with a 'Kennwort speichern' checkbox checked. The 'Gegicherte Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich' checkbox is unchecked. The 'OK' and 'Abbrechen' buttons are at the bottom.

Klicken Sie nun auf Fertig stellen um die Einrichtung zu beenden.

