




Mailkonto einrichten in Outlook 2010


Hosting Rhein-Neckar

Hosting Rhein-Neckar · Hauptstraße 97 · 69469 Weinheim · info@hosting-rhein-neckar.de · www.hosting-rhein-neckar.de
Telefon +49 (0) 6201 98 68 96 0 · Fax +49 (0) 6201 98 68 96 16 · Inhaber: Ulf Trämsen · UST-ID DE 164076367
GLS Bank · BIC: GENODEM1GLS · IBAN: DE24 4306 0967 6003 5627 01
KTO 600 35 62 701 · BLZ 430 609 67


Starten Sie Outlook 2010 und klicken Sie im Menü auf *Datei*. Klicken Sie anschließend auf *Informationen* und *Konto hinzufügen*.



Wählen Sie den Punkt *Servereinstellungen oder zusätzliche Servertypen manuell konfigurieren* aus und klicken Sie auf *Weiter*.



Wählen Sie *Internet-E-Mail* aus und klicken Sie auf *Weiter*.



Neues Konto hinzufügen

Dienst auswählen

Internet-E-Mail
Verbindung mit dem POP- oder IMAP-Server herstellen, um E-Mail-Nachrichten zu senden und zu empfangen.

Microsoft Exchange oder kompatibler Dienst
Verbindung herstellen und auf E-Mail-Nachrichten, den Kalender, Kontakte, Faxe und Voicemail zugreifen.

Textnachrichten (SMS)
Verbindung mit einem Mobilfunkdienst herstellen.


Andere
Verbindung mit einem der folgenden Servertypen herstellen.
Faxmailtransport

< Zurück Weiter > Abbrechen


Tragen Sie bei *Ihr Name* den Namen ein, der beim Empfänger Ihrer Mails angezeigt werden soll. Bei *E-Mail Adresse* tragen Sie die Adresse ein, die Sie einrichten möchten. Unter *Benutzername* und *Passwort* tragen Sie die Zugangsdaten ein, die Sie von uns erhalten haben.

Unter Kontotyp können Sie auswählen, ob das Postfach als *IMAP* (nur benötigte Mails werden geladen, die Nachrichten bleiben auf dem Server und können von unterschiedlichen Geräten abgerufen werden) oder *POP3* (Mails werden vollständig herunter geladen und anschließend gelöscht, Abruf von mehreren Geräten nicht möglich) eingerichtet werden soll.

Die Daten für den *Posteingangsserver* und *Postausgangsserver* erhalten Sie von uns. Falls Sie Ihre Mails Verschlüsseln möchten, bitten wir darum, uns dies mitzuteilen. Sie erhalten dann die passenden Daten von uns. Geben Sie nun die Daten für den Posteingangs- und Ausgangsserver ein und klicken Sie auf *Weitere Einstellungen*.




Tragen Sie bei *E-Mail-Konto* Ihren E-Mail-Kontonamen ein. Dies dient nur Ihrer Orientierung unter Outlook, falls Sie später evtl. mehrere E-Mail-Konten eingerichtet haben. Bei den *Benutzerinformationen* tragen Sie unter *Firma* Ihren Namen oder die Firmenbezeichnung ein. Dieses Feld kann aber auch frei gelassen werden. Unter *Antwortadresse* tragen Sie Ihre E-Mail-Adresse ein.



Klicken Sie nun auf den Reiter *Postausgangsserver*. Setzen Sie bei *Postausgangsserver (SMTP) erfordert Authentifizierung* ein Häkchen und wählen Sie *Gleiche Einstellungen wie für Posteingangsserver verwenden* aus.

Klicken Sie auf *OK* sofern Sie keine Verschlüsselte Verbindung einrichten möchten.




Wenn Sie eine Verschlüsselte Verbindung (SSL) zum Mailserver verwenden möchten, klicken Sie bitte auf den Reiter *Erweitert*. Je nach Kontotyp (POP3 oder IMAP) müssen unterschiedliche Einstellungen vorgenommen werden.

POP3

Wählen Sie bitte die Option *Server erfordert eine verschlüsselte Verbindung (SSL)*. Für den Postausgangsserver stellen Sie *TLS* ein.


Bestätigen Sie nun mit *OK* und klicken Sie beim ersten Fenster auf *Weiter*.




IMAP

Wählen Sie für den Posteingangsserver *SSL* und für den Postausgangsserver *TLS*.

Klicken Sie nun auf *OK*.



Überprüfen Sie mit *Kontoeinstellungen testen*, ob alle Einstellungen korrekt vorgenommen wurden.



Konto ändern

Internet-E-Mail-Einstellungen
Alle Einstellungen auf dieser Seite sind nötig, damit Ihr Konto richtig funktioniert.

Benutzerinformationen

Ihr Name: info@tramsen.de
E-Mail-Adresse: info@tramsen.de

Serverinformationen

Kontotyp: POP3
Posteingangsserver: tramsen.kasserver.com
Postausgangsserver (SMTP): tramsen.kasserver.com

Anmeldeinformationen

Benutzername: m02ca629
Kennwort: *****
 Kennwort speichern

Anmeldung mithilfe der gesicherten Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich

Kontoeinstellungen testen

Wir empfehlen Ihnen, das Konto nach dem Eingeben aller Informationen in diesem Fenster zu testen, indem Sie auf die Schaltfläche unten klicken (Netzwerkverbindung erforderlich).

Kontoeinstellungen testen ...

Kontoeinstellungen durch Klicken auf die Schaltfläche "Weiter" testen

Weitere Einstellungen

< Zurück Weiter > Abbrechen

Wenn der Test erfolgreich abgeschlossen wurde, klicken Sie auf *Weiter* und anschließend auf *Fertigstellen*.