



Speedport W724V/Entry 2: Liste der sicheren E-Mail-Server

Wenn Sie als Router einen Speedport W724V, Hybrid oder Entry 2 der Telekom verwenden und keine E-Mails versenden können, fügen Sie bitte in der Routerkonfiguration in der Liste der sicheren E-Mail-Server den von Ihnen verwendeten Ausgangsserver hinzu. **Alle Serveradressen, die nicht in dieser Liste stehen, werden von diesen Routern für den E-Mail-Versand automatisch blockiert!**


Hosting Rhein-Neckar

Hosting Rhein-Neckar · Hauptstraße 97 · 69469 Weinheim · info@hosting-rhein-neckar.de · www.hosting-rhein-neckar.de
Telefon +49 (0) 6201 98 68 96 0 · Fax +49 (0) 6201 98 68 96 16 · Inhaber: Ulf Tramsen · UST-ID DE 164076367
GLS Bank · BIC: GENODEM1GLS · IBAN: DE24 4306 0967 6003 5627 01
KTO 600 35 62 701 · BLZ 430 609 67

Geben Sie in Ihrer Browser-Adresszeile bitte folgende URL ein:

http://speedport.ip

Loggen Sie sich anschließend mit dem Gerätepasswort in den Router ein.



Speedport W 724V

Speedport Login
Status-Informationen

Login zur Einrichtung Ihres Speedport

Bitte geben Sie das Gerätepasswort ein. Sie finden es auf der Rückseite Ihres Speedport.

Gerätepasswort:

[Abbildung anzeigen](#)

Zeichen anzeigen

Login

Klicken Sie auf *Internet* und dann links auf *Liste der sicheren E-Mail-Server*.



Speedport W 724V

Übersicht Internet Telefonie Heimnetzwerk

Internetverbindung
Filter und Zeitschaltung
Portfreischaltung
Liste der sicheren E-Mail-Server
Dynamisches DNS
WLAN TO GO (HotSpot)

Einstellungen zur Internetverbindung

Die Internetverbindung ist „Immer online“. Sie können die Verbindung trennen und anschließend wiederherstellen, um neue IP-Adressen zu beziehen.

Verbindung trennen

► Zugangsdaten

► IP-Adressinformationen

► Telekom-Datenschutz

Hosting Rhein-Neckar

Um neue Ausnahmen hinzufügen zu können, klicken Sie auf *Liste der erlaubten E-Mail-Server*.

Einstellungen zur Liste der sicheren E-Mail-Server

Liste der sicheren E-Mail-Server verwenden [Was ist das?](#)

▶ **Liste der erlaubten E-Mail-Server**

Tragen Sie nun unter *URL oder IP-Adresse* die Daten Ihres Posteingangs-/Postausgangsservers ein, die Sie von uns erhalten haben.

▼ Liste der erlaubten E-Mail-Server

[Was bedeutet das?](#)

smtpmail.t-online.de

mail.t-online.de

securesmtp.t-online.de

smtp.t-online.de

asmtpt.t-online.de

mailto.t-online.de

...

<KAS-LOGIN>.kasserver.com

URL oder IP-Adresse

+ [Weiteren F-Mail-Server eintragen](#)

Wenn der Eintrag erfolgreich war, sollte nun Ihr verwendeter Mailserver in der Liste auftauchen und auch der Versand darüber funktionieren.

▼ Liste der erlaubten E-Mail-Server

[Was bedeutet das?](#)

smtpmail.t-online.de
mail.t-online.de
securesmtp.t-online.de
smtp.t-online.de
asmtpt.t-online.de
mailto.t-online.de
...



Ihre Daten wurden gespeichert!

kas-login.kasserer.com

ändern

löschen

Weiteren E-Mail-Server eintragen